




Aktywacja certyfikatu Certum S/MIME Mailbox

Wer. 1.8

assecO

 **Certum**
by assecO

Spis treści

1.	Opis produktu.....	2
2.	Aktywacja certyfikatu	3
3.	Krok Weryfikacja e-mail	4
	Krok Aktywacja certyfikatu	5
	Podsumowanie.....	7

1. Opis produktu

Certum S/MIME to certyfikaty stosowane do podpisywania wiadomości e-mail. Umożliwiają one szyfrowanie treści wiadomości, co zapewnia prywatność i poufność poczty elektronicznej. Dzięki cyfrowemu podpisowi, potwierdzają adres email lub tożsamość nadawcy i gwarantują integralność przesyłanej treści.

2. Aktywacja certyfikatu

Jako **klient**, możesz rozpocząć proces aktywacji certyfikatu z poziomu **Twojego konta** w sklepie, w zakładce **Produkty bezpieczeństwa**.

Jako **partner**, proces aktywacji certyfikatu rozpoczynasz z poziomu **Dashboardu**, wybierając produkt, który chcesz zamówić.

Proces składa się z kilku kroków:

- **Weryfikacja e-mail** – podanie e-mail oraz jego weryfikacja
- **Aktywacja certyfikatu** – wygenerowanie kluczy, wybór pól do certyfikatu i przekazanie go do wydania.

Każdy z kroków w miarę postępu aktywacji będzie przechodził przez kolejne statusy:



Krok oczekuje na podanie danych



Podano dane, dane oczekują na zakończenie weryfikacji




Dane zostały zweryfikowane




Podanie danych jest jeszcze niedostępne

3. Krok Weryfikacja e-mail

Jako **klient**, rozpocząć podanie e-mail możesz poprzez **Dashboard**, wybierając opcję **Weryfikacja e-mail**:



lub z listy **Certyfikaty** – wybierz certyfikat, który chcesz aktywować i w szczegółach wybierz opcję **Podaj adres e-mail**.




Jako **partner**, rozpocząć podanie e-mail możesz z poziomu **Dashboardu**, wybierając opcję nowego

zamówienia. Po wybraniu typu produktu i podaniu szczegółów zamówienia, będziesz mógł podać dane do wykorzystania w pierwszym kroku wydawania certyfikatu.

W tym kroku podasz adres e-mail do umieszczenia w certyfikacie.

Wprowadź adres e-mail i przejdź do podsumowania.



Zweryfikuj wprowadzone dane na ekranie podsumowania. Jeśli dane są poprawne, zakończ krok podawania adresu e-mail.

Ekran sukcesu poinformuje Cię o zapisaniu adresu e-mail. Przeprowadź jego weryfikację. Po ukończeniu weryfikacji adresu e-mail, jego status powinien zmienić się na „zweryfikowano”, co pozwoli przejść do ostatniego kroku, czyli **Aktywacji certyfikatu**.

Krok Aktywacja certyfikatu

Aktywację certyfikatu możesz rozpocząć poprzez **Dashboard**, wybierając opcję **Aktywacja certyfikatu** lub analogicznie jak w poprzednim kroku: z listy **Certyfikaty** – wybierz certyfikat, który chcesz aktywować i w szczegółach wybierz opcję **Aktywuj certyfikat**.

W tym kroku sprawdzisz dane wybrane do certyfikatu i wygenerujesz parę kluczy.

1

Wybór danych do certyfikatu

Metoda generacji

Generacja kluczy

Podsumowanie

Wybór danych do certyfikatu

Wybierz dane i parametry, które będą widoczne w certyfikacie. Niektóre z pól są wymagane w danym produkcie i nie ma możliwości ich odznaczenia.

 **S/MIME**
Certum S/MIME Mailbox 365 dni - wydanie

☒ Adres e-mail [E]:
jankowalski@twojemail.pl

☒ Common name:
jankowalski@twojemail.pl

Po sprawdzeniu wyboru, przejdź do wygenerowania pary kluczy.

Dla tego typu certyfikatów dostępną metodą generacji kluczy jest CSR, czyli podanie żądania podpisania certyfikatu, wygenerowane poprzez generator np. [Certum Tools](#) lub aplikację/serwer, na którym będzie zainstalowany certyfikat.

✓

2

Wybór danych do certyfikatu

Metoda generacji

Generacja kluczy

Podsumowanie

Wybór metody generowania kluczy

Metoda CSR wymaga podania CSR wygenerowanego w aplikacji Certum Tools lub samodzielnie.

Metoda generacji pary kluczy

☒ CSR

[Cofnij](#) [Kontynuuj](#)

Metoda CSR

Przejdź dalej i wklej posiadany CSR. Po wklejeniu CSR, zostanie on zweryfikowany czy jest poprawny. W razie wystąpienia błędu CSR, pojawi się o tym informacja w komunikacie błędu.

Wybór danych do certyfikatu Metoda generacji Generacja kluczy Podsumowanie

Dane CSR

Wprowadź dane żądania podpisania certyfikatu [CSR] lub użyj aplikacji Certum Tools do wygenerowania nowego CSR.

```
d86KieYDxTLhnO/3JNuVFv6xuW9pT38zTLVCYvjm5pA22QZhXOUqHDJKAsbu/zvC
96D0aF/wvYloff3i3C9y4FyWgajUC2Sw0WjAYzT6bfhKTM/1POy8hqaBOcB3MenW
CH2w2vBMYNm+1WP7r/WvzvwyD5b9EjU4ThRbz3GX5rzMqg7JgCfOdnfOC4G4iFO0
vXSKCWA64vg75/8/1plrLYI/8J82rk+PRKqgb7hRYtqWfAGPHZkJw5/itX9cQfp
gCDEix1VCBKnIo1E8KY1mWMycByGVIfy/d8AN7xraxr/w7/k1eE50ExAgMBAAEw
DQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJqP2FTUfXUnoHcLJiEZvT1zBTqYxyr5hRK+i54J
FfbxWWOLua0YEB70ZD1ZV+03Ntf0tmzEveLtMJtdaot1uQlaTmopkQ04SnLetMHi
2htQSJdizIB3w7wbci7PDzG/ZtnWT03UfcM0wD7t3FwgUJXYBEvL/Z/Y3YttYrsA
NHYA7qpkNF9X1WUEsJ7LLzUVU2vRpFXIZfJVHyWjW5zDTxMqoQYk3/1ZyM/nzON7
dBCGp0CmEM8GS9wa2Cdc3a6yHmI//BykKZfU1a2MIw0+BDcxwCgZLzHmHnw640YBw
1i+gfp4M9npcH18BZ31u9jpQW/v0s1SJ3DQn0PnILKkDeHY=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

✓ Dane poprawne

Pobierz aplikację Certum Tools

Pamiętaj, aby w przypadku wygenerowania CSR w generatorze (np. w aplikacji Certum Tools), zapisać i zachować klucz prywatny. Będzie on niezbędny do zainstalowania certyfikatu po jego wydaniu.

Podanie prawidłowego CSR i przejście dalej wyświetli ekran podsumowania. Sprawdź wszystkie wybrane dane. Oznacz oświadczenia jeśli są wymagane i zakończ aktywację certyfikatu.

Podsumowanie

Przejdź na ekran podsumowania i sprawdź wszystkie dane. Oznacz oświadczenia jeśli są wymagane i zakończ aktywację certyfikatu.

Ekran sukcesu poinformuje Cię o przekazaniu certyfikatu do wydania. Wydany certyfikat można będzie pobrać z wiadomości e-mail o utworzeniu certyfikatu lub z widoku szczegółów certyfikatu: w

dogodnym kodowaniu **PEM** lub **DER**.

W widoku szczegółów certyfikatu możesz również pobrać certyfikaty pośrednie dla wydanego certyfikatu.

Jeśli potrzebujesz pliku PFX, możesz skorzystać z generatora [Certum Tools](#).